




# 浩辰CAD电气 Linux版 2024

# 安装与注册

苏州浩辰软件股份有限公司



# 目 录

一、 客户端配置 .....	2
1. 硬件配置 .....	2
2. 操作系统 .....	2
二、 软件安装 .....	2
三、 软件启动 .....	3
四、 软件注册 .....	3
1. 许可码 .....	3
1.1 在线激活 .....	3
1.2 手动激活 .....	3
1.3 网络许可 .....	4
2. USB 锁 .....	5
2.1 单机锁 .....	5
2.2 网络锁 .....	6
2.3 升级锁 .....	7
3. 集团码 .....	7
3.1 绑定授权 .....	7
3.2 解绑授权 .....	8

## 一、客户端配置

### 1. 硬件配置

CPU：支持的 CPU 架构包括 amd64、arm64、mips64el。

内存：高于 512MB。

显卡：支持屏幕分辨率 1024\*768， 32 位真彩色(至少)。

硬盘：安装盘需要 500MB 以上的硬盘空间。

### 2. 操作系统

目前浩辰 CAD 电气 Linux 版 2024 软件支持的操作系统有：银河麒麟 V10/V10 SP1。

## 二、软件安装

在浩辰官网 (<https://www.gstarcad.com>) 下载对应系统的安装包，双击该安装包，点击“安装”，输入您的开机密码，密码输入后，点击确定按钮进行安装，如图所示：



提示 1：下载时请注意电脑的 CPU 架构，不同 CPU 架构的安装包是无法相互兼容的。

提示 2：如果双击无法安装，请您及时更新系统的安装器版本，再进行双击安装。

## 三、软件启动

安装完毕后在桌面自动建立“浩辰 CAD 电气 2024”图标，双击图标即可运行软件，桌面图标如下图所示：



## 四、软件注册

### 1. 许可码

许可码分为在线激活，手动激活，网络许可。

#### 1.1 在线激活



- 1) 将许可码填写至相应栏位；
- 2) 单击“激活”按钮以激活软件；
- 3) 重启软件即可使用。

#### 1.2 手动激活



- 1) 单击“手动激活”选项，并在相应栏位输入许可码；
- 2) 点击“生成”生成请求文件；
- 3) 将请求文件发送到相应网址并获得许可文件；
- 4) 加载许可文件，并单击“激活”按钮以激活软件；
- 5) 重启软件即可使用。

### 1.3 网络许可



- 1) 单击“网络许可”选项，并在相应栏位输入授权服务器 IP 和端口；
- 2) 单击“激活”按钮以激活软件；
- 3) 重启软件即可使用。

## 2. USB 锁

USB 锁分为单机锁和网络锁。

### 2.1 单机锁



- 1) 将 USB 单机锁插入需要激活的电脑；
- 2) 选中需要激活的产品版本；
- 3) 单击“激活”按钮以激活软件；
- 4) 重启软件即可使用。

## 2.2 网络锁



- 1) 将 USB 网络锁插入作为服务器的电脑；

- 2) 在需要激活的电脑上单击“网络锁”选项，并输入服务器的 IP；
- 3) 单击“激活”按钮以激活软件；
- 4) 重启软件即可使用。

## 2.3 升级锁



如果您的加密是单机锁并且您已购买了升级软件，则需要升级锁，以便激活新版本软件。您可以按照以下步骤升级锁：

- 1) 将锁插入服务器端的 USB 端口，打开旧版软件，单击“升级锁”选项；
- 2) 单击“生成”按钮以生成 LOVX 文件，将其保存到本地；然后将 LOVX 文件发送给您购买浩辰电气 CAD 产品的当地经销商/并获取 LIVX 文件；
- 3) 下载安装新版软件；
- 4) 打开新版软件，单击“加载”以加载 LIVX 文件；
- 5) 单击“升级”按钮，则升级成功。


## 3. 集团码

### 3.1 绑定授权

- 1) 集团码管理员在 Windows 系统下安装集团码管理软件；



2) 集团码用户，在要授权的电脑上，打开浩辰 CAD 电气 Linux 版软件，点击“获取”按钮，将注册页面显示的硬件号和请求码复制下来（注意区分大小写）；




Hardware ID (区分大小写):  
Q%@eF\*4+fr00 [获取]

Request Code (区分大小写):  
KH\*1&@WG

Authorization Code (区分大小写):  
[Empty field]

3) 回到集团码管理软件，点击绑定，弹出绑定界面，将硬件号和请求码输入，点击确定，如果绑定成功，会弹出提示并生成授权码，将生成的授权码复制下来（注意区分大小写）



4) 回到要授权的电脑上，在注册页面输入生成的授权码，然后点击激活，激活成功后重启软件即可使用。

### 3.2 解绑授权

1) 在要收回授权的电脑上，打开浩辰 CAD Linux 版软件，在注册页面点击“解绑”，将提示的硬件号和解绑请求码摘抄下来（注意区分大小写）；

2) 在集团码管理软件上，点击“解绑”，输入硬件号和解绑请求码，点击“确定”，则解绑成功，集团码列表中之前使用该硬件号绑定过的列表中的“是否绑定”列将会显示“否”。