



浩辰CAD Linux版 2023 注册向导

苏州浩辰软件股份有限公司



目 录

一、USB 锁激活	3
1.1 单机锁	4
1.2 网络锁	4
1.3 升级锁	5
二、集团码激活.....	6
2.1 授权	6
2.2 收回授权.....	8
三、如何判断是否激活	10

浩辰 CAD Linux 版安装完成后，关闭安装界面，点击桌面上的“浩辰 CAD 2023”图标，如下图所示，即可以启动软件。如果系统如统信 UOS 没有自动添加桌面图标，还可以击开始面板中的“浩辰 CAD 2023”按钮，也可以启动软件。



启动软件后，系统会提示您选择激活或试用，如下图所示。



如果没有购买，直接点试用进入软件，软件标题栏会提示可以使用时间或者已经过期提示。过期后功能是受限的，所以如果已经购买需要尽快激活软件。我们为客户提供下面几种注册激活方式：USB 锁和集团码。

一、USB 锁激活

USB 锁分为三个选项：单机锁、网络锁方式激活以及老版本单机锁升级。



1.1 单机锁

跟销售沟通确认单机锁已经写好相应软件内容以后。可以直接进行下面操作，如果插加密锁内容是空的没显示版本无法激活的。

- 1) 将单机锁插入计算机的USB 端口，单击“单机锁”选项；
- 2) 许可信息会提示相关版本信息，选中；
- 3) 单击“激活”按钮以激活软件；
- 4) 重启软件就可以直接使用了，注意使用过程中不要拔下锁，否则会激活失效。



1.2 网络锁

需要把网络锁插在服务器端（局域网内任何一台机器）。

1. 客户端激活

- 1) 单击“网络锁”选项；
- 2) 输入服务器端 IP，端口使用默认的即可；
- 3) 单击“激活”按钮以激活软件；
- 4) 重启软件就可以直接使用了。



2. 服务器端

- 1) 单击“网络锁”选项；
- 2) 使用默认的 IP 和端口，单击“激活”按钮；
- 3) 重启软件就可以直接使用了。

注意：使用过程服务器网络不能断开，如果断开无法找到网络锁可能出现异常无法保存图纸情况。

1.3 升级锁

如果您的加密是单机锁并且您已购买了升级软件，则需要升级锁，以便激活新版本软件。您可以按照以下步骤升级锁（此操作之前需要跟销售联系确定升级版本和安装正确）：

- 1) 将锁插入计算机的 USB 端口，单击“锁升级”选项；
- 2) 单击“生成”按钮以获取 LOVX 文件，然后将其保存到本地计算机；
- 3) 将 LOV 文件发送给您购买浩辰 CAD 产品的当地经销商/并获取 LIVX 文件；
- 4) 单击“加载”以加载 LIV 文件，然后单击“升级”按钮以升级锁；
- 5) 单击“升级”按钮，则升级成功。



二、集团码激活



使用集团码激活，需要集团码管理员和集团码用户两种角色配合工作才能激活。使用集团码管理软件的用户，称为集团码管理员；使用浩辰 CAD Linux 版软件的用户，称为集团码用户。

2.1 授权

- 1) 集团码管理员，在 Windows 系统下安装集团码管理软件；
- 2) 集团码用户，在要授权的电脑上，打开浩辰 CAD Linux 版软件，将注册页面显示的硬件号和请求码摘抄下来（注意区分大小写）；



3) 回到集团码管理软件, 点击绑定, 弹出绑定界面, 将硬件号和请求码输入, 点击确定, 如果绑定成功, 会弹出提示并生成授权码, 将生成的授权码摘抄下来(注意区分大小写);



4) 回到要授权的电脑上, 在注册页面输入生成的授权码, 然后点击激活, 激活成功后

重启软件就可以直接使用了。




2.2 收回授权

1) 在要收回授权的电脑上,打开浩辰CAD Linux版软件,在注册页面点击“解绑”,将提示的硬件号和解绑请求码摘抄下来(注意区分大小写);





2) 在集团码管理软件上, 点击“解绑”, 输入硬件号和解绑请求码, 点击“确定”, 则解绑成功, 集团码列表中之前使用该硬件号绑定过的列表中的“是否绑定”列将会显示“否”。



三、如何判断是否激活

无论您以何种方式激活浩辰 CAD，当您完成激活后，您可以从软件顶部检查，查看剩余日期的提示。如果依旧有过期或者还有多少天提示，则是没有注册成功。

