




浩辰CAD Linux版 2024

注册向导

苏州浩辰软件股份有限公司



目录

一、 许可码	3
1.1 单机许可	3
1.1.1 在线激活	3
1.1.2 离线激活	4
1.1.3 在线返回	10
1.1.4 离线返回	10
1.2 网络许可	14
1.2.1 激活许可	14
1.2.2 返回许可	18
1.2.3 网络许可码管理工具	21
二、 USB 锁激活	22
2.1 单机锁	22
2.2 网络锁	23
2.3 升级锁	24
三、 集团码激活	25
3.1 授权	25
3.2 收回授权	27
四、 如何判断是否激活	29


浩辰 CAD Linux 版安装完成后，点击桌面上的“浩辰 CAD 2024”图标，如下图所示，即可以启动软件。如果系统比如统信 UOS 没有自动添加桌面图标，您可以点击开始面板中的“浩辰 CAD 2024”按钮来启动软件。



启动软件后，系统会提示您选择激活或试用，如下图所示。




如果没有购买授权，直接点击“试用”进入软件，软件标题栏会显示可以使用时间或者已经过期提示，如下图所示。过期后软件功能是受限的，所以如果您已经购买授权，需要尽快激活软件。我们为您提供了几种注册激活方式：许可码、USB 锁和集团码。



一、许可码

许可码总体分为单机许可和网络许可两种方式，并支持在线激活和离线激活。



1.1 单机许可

1.1.1 在线激活

如果您的电脑已经联网，可以按照如下步骤进行在线激活。

- 1) 单击“许可码”-“在线激活”选项；
- 2) 输入许可码，单击“激活”按钮；
- 3) 几秒钟后出现提示弹窗，单击“确定”按钮即可完成激活。




1.1.2 离线激活

如果您的电脑未联网，可以使用激活文件（.xml）进行手动激活。

1) 单击“许可码”-“手动激活”选项；




2) 单击“生成”按钮，以生成.xml 格式的请求文件，并将此请求文件保存在本地；



3) 将请求文件发送给销售以获取.xml 格式的许可文件。或者直接登录 GstarCAD 在线服务中心获取许可文件，操作步骤如下：

- i) 访问 GstarCAD 在线服务中心 (<https://license.gstarcad.com/>)
- ii) 输入许可码，单击“登录”按钮；



iii) 单击“激活”按钮；



iv) 单击“选择文件”按钮，上传已保存的请求文件，然后单击“提交”按钮；



v) 单击“下载”按钮并保存许可文件（.xml）；



4) 单击“加载”按钮，上传获得的许可文件（.xml），再单击“激活”按钮；



5) 出现如下提示弹窗，单击“确定”按钮即可完成激活。



1.1.3 在线返回

通过许可码激活浩辰 CAD 后，在“返回许可”页面将会显示您的许可信息。如果您想要返回授权，并且电脑已联网，可以按照如下步骤进行在线返回：


- 1) 单击“返回许可”-“在线返回”选项；
- 2) 选中要返回的许可条目，单击“返回许可”按钮；
- 3) 几秒钟后出现提示弹窗，单击“确定”按钮即可返回许可。



1.1.4 离线返回

如果您想要返回授权，但是电脑未联网，可以使用返回文件（.xml）进行手动返回。操作步骤如下：

- 1) 单击“返回许可”-“手动返回”选项；
- 2) 选中要返回的许可条目，再单击“返回许可”按钮，会自动生成.xml 格式的返回文件，将此返回文件保存在本地；




3) 之后出现如下提示弹窗，单击“确定”按钮即可返回许可。



4) 将.xml 格式的返回文件发送给销售，或者直接登录 GstarCAD 在线服务中心上传此返回文件，以使得该许可码可以重新在其他电脑上激活。操作步骤如下：

- i) 访问 GstarCAD 在线服务中心 (<https://license.gstarcad.com>)；
- ii) 输入许可码，单击“登录”按钮；



iii) 单击“返回许可”按钮；



iv) 单击“选择文件”按钮，上传已保存的返回文件，然后单击“提交”按钮；



v) 返回成功，许可码状态显示为“已返回”。



1.2 网络许可

网络许可码为工作组提供了较大的灵活性，可以在公司局域网内共享许可码。

1.2.1 激活许可

1. 服务端

1) 指定局域网内的任何一台电脑，下载并安装对应版本的网络许可管理工具，则此电脑将作为服务端；

其他工具				
软件名称	软件大小	发布时间	下载次数	单击下载
浩辰CAD网络许可码管理工具 (国内)	57.86M	2021-03-16	4019	立即下载
浩辰CADLinux版网络许可码管理工具	25.51M	2023-02-08	46	立即下载
浩辰网脱最新驱动程序	3.70M	2007-06-26	5064	立即下载


2) 安装完成后，在开始面板中找到“GstarNetLicense”并点击，启动网络许可码管理工具；

3) 进行激活

● 在线激活

如果服务端电脑已经联网，可使用在线激活方式，操作如下：


- i) 单击“在线激活”按钮；
- ii) 输入许可码，单击“确定”按钮即可激活；




● 离线激活

如果服务端电脑未联网，可使用离线激活方式，操作如下：


- i) 单击“手动激活”按钮；
- ii) 单击“创建请求”按钮，以生成.xml 格式的请求文件，并将此请求文件保存在本地；






iii) 将请求文件发送给销售以获取.xml格式的响应文件。或者直接登录GstarCAD在线服务中心获取响应文件,操作步骤同第1.1.2节:

iv) 单击“导入响应”按钮,上传.xml格式的响应文件,上传完成后即可激活;



v) 激活成功后,列表将显示此许可码,包括产品版本、许可到期日、许可状态,节点数等相关信息。



2. 客户端激活

- 1) 单击“许可码”-“网络许可”选项；
- 2) 输入服务器端电脑的 IP 和端口，单击“激活”按钮；
- 3) 出现如下提示弹窗，单击“确定”按钮，重启软件就可以直接使用了。




1.2.2 返回许可

网络许可支持在线返回和离线返回授权。


- 在线返回

如果服务端电脑已经联网，可使用在线返回授权方式，操作如下：

i) 选中要返回的许可条目，单击“在线返回”按钮；




ii) 出现如下提示弹窗，单击“确定”按钮即可返回许可。返回成功后该许可码从列表中消失；




- 离线返回


如果服务端电脑未联网，可使用离线返回授权方式，操作如下：

i) 选中要返回的许可条目，单击“手动返回”按钮；




ii) 单击“创建请求”按钮，以生成.xml 格式的返回文件，并将此返回文件保存在本地；





iii) 之后出现如下提示弹窗，单击“确定”按钮即可返回许可，该许可码从列表中消失；



iv) 将.xml 格式的返回文件发送给销售，或者直接登录 GstarCAD 在线服务中心上传此返回文件，以使得该许可码可以重新在其他电脑上激活，操作步骤同第 1.1.4 节。

1.2.3 网络许可码管理工具

● 使用详情

可以查看显示连接服务器占用许可的用户信息，包括用户 IP、最近活跃时间，如下图所示。



● 设置

许可服务的日志路径：设置在 LocalService 用户可写的位置，否则许可服务会运行失败。

许可端口：已给出有效范围，在有效范围内设置即可。

系统启动时运行本管理器：此选项用来控制网络许可码管理工具是否随系统启动而运行，但是并不控制许可服务。如果已经创建了许可服务，即使退出此管理工具，也不会影响许可的可用性。



二、USB 锁激活

USB 锁分为三个选项：单机锁、网络锁方式激活以及老版本单机锁升级。



2.1 单机锁

跟销售沟通确认单机锁已经写好相应软件内容以后。可以直接进行下面操作，如果插加密锁内容是空的没显示版本无法激活的。

- 1) 将单机锁插入计算机的 USB 端口，单击“单机锁”选项；
- 2) 许可信息会提示相关版本信息，选中；
- 3) 单击“激活”按钮以激活软件；
- 4) 重启软件就可以直接使用了，注意使用过程不要拔下锁，否则会激活失效。



2.2 网络锁

需要把网络锁插在服务器端（局域网内任何一台电脑）。

1. 客户端激活

- 1) 单击“网络锁”选项；
- 2) 输入服务器端 IP，端口使用默认的即可；
- 3) 单击“激活”按钮以激活软件；
- 4) 重启软件就可以直接使用了。



2. 服务器端

- 1) 单击“网络锁”选项；
- 2) 使用默认的 IP 和端口，单击“激活”按钮；
- 3) 重启软件就可以直接使用了。

注意：使用过程服务器网络不能断开，如果断开无法找到网络锁可能出现异常无法保存图纸情况。

2.3 升级锁

如果您的加密是单机锁并且您已购买了升级软件，则需要升级锁，以便激活新版本软件。您可以按照以下步骤升级锁（此操作之前需要跟销售联系确定升级版本和安装正确）：

- 1) 将锁插入服务器端的 USB 端口，打开旧版软件，单击“升级锁”选项；
- 2) 单击“生成”按钮以生成 LOVX 文件，将其保存到本地；然后将 LOVX 文件发送给您购买浩辰 CAD 产品的当地经销商/并获取 LIVX 文件；
- 3) 下载安装新版软件；
- 4) 打开新版软件，单击“加载”以加载 LIVX 文件；

5) 单击“升级”按钮，则升级成功。



三、集团码激活

使用集团码激活，需要集团码管理员和集团码用户两种角色配合工作才能激活。使用集团码管理软件的用户，称为集团码管理员；使用浩辰 CAD Linux 版软件的用户，称为集团码用户。


3.1 授权


1) 集团码管理员，在 Windows 系统下安装集团码管理软件；

2) 集团码用户，在要授权的电脑上，打开浩辰 CAD Linux 版软件，将注册页面显示的硬件号和请求码摘抄下来（注意区分大小写）；



3) 回到集团码管理软件，点击绑定，弹出绑定界面，将硬件号和请求码输入，点击确定，如果绑定成功，会弹出提示并生成授权码，将生成的授权码摘抄下来（注意区分大小写）；





4) 回到要授权的电脑上，在注册页面输入生成的授权码，然后点击激活，激活成功后重启软件就可以直接使用了。





3.2 收回授权

1) 在要收回授权的电脑上，打开浩辰 CAD Linux 版软件，在注册页面点击“解绑”，将提示的硬件号和解绑请求码摘抄下来（注意区分大小写）；



2) 在集团码管理软件上, 点击“解绑”, 输入硬件号和解绑请求码, 点击“确定”, 则解绑成功, 集团码列表中之前使用该硬件号绑定过的列表中的“是否绑定”列将会显示“否”。



四、如何判断是否激活

无论您以何种方式激活浩辰 CAD, 当您完成激活后, 您可以从软件顶部检查, 查看剩余日期的提示。如果依旧有过期或者还有多少天提示, 则是没有激活成功。如果显示如下, 则表示激活成功。

